

## REALISER UN DIAPORAMA avec MOVIE MAKER 2

### 1-Comment télécharger Movie Maker s'il n'est pas sur votre ordinateur :


**Movie Maker - Microsoft Windows**  
[windows.microsoft.com/fr-fr/windows-live/movie-maker](http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-live/movie-maker) ▾  
Transformez vos photos et vidéos en films grâce à **Movie Maker**, un programme Windows Live à télécharger gratuitement.  
[Windows Essentials - Obtenir Movie Maker - Pour découper une vidéo dans ...](#)

Avec Google se rendre sur le site de Windows, vous éviterez toutes les pubs intempestives,

.Puis cliquez sur « *télécharger maintenant* ». Cette méthode convient à Windows 7 ou 8, et vous obtenez la version 2012 ; pour Vista, il vous faudra charger la version Movie Maker 2011 sur le site : <https://windows-live-movie-maker.portalux.com>.

### 2-Ajouter de la musique :

Menu *Accueil / Ajouter de la musique*, l'ordinateur vous ouvre une fenêtre pour chercher la musique souhaitée. A droite elle est symbolisée par une bande verte verte sous les photos : vous pouvez la supprimer en vous plaçant dessus, clic droit/ « *supprimer* ».



Remarquez, en haut de l'écran de nouvelles fenêtres très utiles pour modifier les photos, la musique ou les textes écrits avant les photos ou au-dessus !

- Par exemple, en utilisant les *outils audio*, avec le choix *apparition en fondu*, vous pouvez démarrer la musique en douceur, et finir de même avec *disparition en fondu*. Vous pouvez aussi modifier le son avec le premier bouton à gauche. Vous pourrez aussi *fractionner* la musique et en ajouter une autre, si la première ne dure pas assez longtemps pour couvrir tout le diaporama.

- vous pouvez superposer votre voix au diaporama : *Accueil / enregistrer une narration*, ce qui suppose, bien sûr, que vous ayez un micro branché sur l'ordinateur !

### 3-Insérer du texte sur une photo :

Sélectionnez votre photo par clic gauche, il apparaît un trait vertical à gauche de celle-ci

*Menu Accueil / Légende*, tapez votre texte dans le rectangle délimité. Vous reporter au chapitre 2 de l'animation 12 pour améliorer la présentation.

### 4-Générique de fin de diaporama :

*Menu Accueil / Générique*, tapez votre texte, améliorez la présentation et validez, il s'ajoute systématiquement à la fin de votre projet.


### 5-Supprimer bande son, texte, ou transition, effet :

suppression bande son et texte : clic droit **sur** la bande son ou texte puis *Supprimer*

suppression transition, effet : clic droit **sur** le petit triangle à gauche de la photo puis *Supprimer*

### 6-Enregistrez une dernière fois le PROJET ( pour modifications ultérieures).


### 7-Finaliser le projet :



Il s'agit de transformer le *projet* en réalisation définitive, non modifiable, à l'aide de votre clé USB projetable sur n'importe quel périphérique, une télé, chez la grand-mère etc. qui accepte ce support. Pour la lecture sur le lecteur de DVD se reporter à 8 ci dessous.

clic sur le premier bouton de gauche, choisir : *Enregistrer le film*, option (sur le petit triangle à gauche) *recommandé pour ce projet*, l'opération est assez longue : on enregistre tout, cette fois, les photos, les musiques etc...et c'est fini !

### 8-Le graver sur un CD ou un DVD:



Sur la clé USB fournie par l'APIC, se trouve un programme qui permet de copier ce qui est dans votre ordinateur sur un CD (ou un DVD). Clic sur le bouton PSTART, choisir : *CDBURNERXP*.

- Choisir *Disque de données et compilation de MP3*.( même si votre fichier définitif est un MP4!)

- Apparaît une nouvelle fenêtre divisée en 4 quarts, vous utiliserez les 2 fenêtres de droite : \* en haut vous cherchez dans l'ordinateur le dossier qui contient votre FILM, puis sans lâcher le clic gauche de la souris vous le faites descendre dans la fenêtre de dessous, puis clic sur *graver* à gauche de la ligne du milieu, choisir l'option *finaliser le disque*.


En ce qui me concerne, je préfère -et

de loin- copier le film sur une clé USB, ça se copie tout seul, comme n'importe quel fichier

## BONUS HORS ANIMATION

### Comment copier des musiques dans votre ordinateur:

Pour copier des musiques à partir de CD du commerce, vous utiliserez un autre programme de la clé : CDEX, il vous permet de les transformer en fichiers MP3 que vous pouvez lire sur tous supports : baladeurs, clés USB dans votre lecteur de voiture etc..



Lancer CDEX,

a) choisir le menu *Options / Configuration*, onglet *Noms de fichiers*, dans *pistes enregistrées*, préciser l'endroit où vous voulez conserver les musiques converties,

b) dans le menu *CDDB*, choisir *lire le CDDB distant*, et automatiquement le logiciel notera les noms des pistes, le titre de l'album et le nom de l'artiste !

c) dans *Conversion* choisir *extraire les*

*pistes du CD en MPEG* et c'est parti !